


Menginstall Zeroshell kedalam USB Flashdisk atau Hardisk


Eksternal menggunakan Microsoft Windows.

Tutorial ini memberikan panduan bagaimana cara mengisntall zeroshell kedalam Flasdisk, Hardisk Eksternal baik IDE maupun SATA, dalam tutorial ini penulis menggunakan Windows XP Profesional Edition's SP2.

1. Silahkan mengunduh software Physdiskwrite
(<http://m0n0.ch/wall/physdiskwrite.php>)
2. Unduh file image zeroshell untuk Flashdisk/IDE/USB/SATA
(<http://mirror.nohup.it/zeroshell/ZeroShell-1.0.beta12-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img.gz>)
3. Ekstrak hasil unduh Image Zeroshell menjadi ".img "



4. Colokkan USB Flashdisk / Hardisk Eksternal ke computer
5. Buka "command promt" masuk ke folder hasil download phpsdiskwrite kemudian jalankan "physdiskwrite.exe" ketik perintah "*physdiskwrite -u [tempat dan nama image file]*"



- Pilih drive yang akan digunakan untuk tempat instalasi Zeroshell

```
Command Prompt - physdiskwrite.exe -u "E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's\ZeroShell-1.0.beta12-Co...
E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's>physdiskwrite.exe -u "E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's\ZeroShell-1.0.beta12-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img"
physdiskwrite v0.5.2 by Manuel Kasper <mk@neon1.net>
Searching for physical drives...
Information for \\.\PhysicalDrive0:
Windows: cyl: 19457
          tpc: 255
          spt: 63
C/H/S:   16383/16/63
Model:   Hitachi HTS543216L9A300
Serial number: 090404FB2200UCEHNWZA
Firmware rev.: FB20C40C

Information for \\.\PhysicalDrive1:
Windows: cyl: 486
          tpc: 255
          spt: 63

Which disk do you want to write? <0..1> -
```

- Perhatian... hati-hati dalam pemilihan drive yang akan diinstall apabila sudah dipilih partisi pada drive akan dihapus semua dan diganti partisi zeroshell.


```
Command Prompt - physdiskwrite.exe -u "E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's\ZeroShell-1.0.beta12-Co...
E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's>physdiskwrite.exe -u "E:\LINUX\ISO\ZEROSHELL\TOOL's\ZeroShell-1.0.beta12-CompactFlash-IDE-USB-SATA-1GB.img"
physdiskwrite v0.5.2 by Manuel Kasper <mk@neon1.net>
Searching for physical drives...
Information for \\.\PhysicalDrive0:
Windows: cyl: 19457
          tpc: 255
          spt: 63
C/H/S:   16383/16/63
Model:   Hitachi HTS543216L9A300
Serial number: 090404FB2200UCEHNWZA
Firmware rev.: FB20C40C

Information for \\.\PhysicalDrive1:
Windows: cyl: 486
          tpc: 255
          spt: 63


Which disk do you want to write? <0..1> 1
WARNING: that disk is larger than 2 GB! Make sure you're not accidentally
overwriting your primary hard disk! Proceeding on your own risk...
About to overwrite the contents of disk 1 with new data. Proceed? <y/n> _
```

- Setelah proses selesai maka USB drive siap dijalankan untuk booting zeroshell menggunakan FLASHDISK / Hardisk Eksternal.

PARTISI SEBELUM DI INSTALL ZEROSHELL



PARTISI SESUDAH DI INSTALL ZEROSHELL



Ditulis ulang oleh **MARGO NUR CAHYO**, terjemahan dari karya "Eric Long"

Banyuwangi, 20 Januari 2009

Thank's to

Erik Long

C-Family

Temen2 smua

<http://Ketepeng.wordpress.com> / zirroto@yahoo.com

TKJ SMKN 1 Glagah Banyuwangi